MediaWiki:Common.css

De Le Wiki de la Grande Guerre
Aller à : navigation, rechercher

Note : après avoir enregistré vos modifications, il se peut que vous deviez forcer le rechargement complet du cache de votre navigateur pour voir les changements.

- **Firefox / Safari :** maintenez la touche *Maj* (*Shift*) en cliquant sur le bouton *Actualiser* ou pressez *Ctrl-F5* ou *Ctrl-R* (⌘-*R* sur un Mac).
- **Google Chrome :** appuyez sur *Ctrl-Maj-R* (⌘-*Shift-R* sur un Mac).
- **Internet Explorer :** maintenez la touche *Ctrl* en cliquant sur le bouton *Actualiser* ou pressez *Ctrl-F5*.
- **Opera :** allez dans *Menu → Settings* (*Opera → Préférences* sur un Mac) et ensuite à *Confidentialité et sécurité → Effacer les données d'exploration → Images et fichiers en cache*.

```
/* Le CSS placé ici sera appliqué à tous les habillages. */

/*Affichage de la barre cookie warning en bas au lieu d'en haut*/
.mw-cookiewarning-container {
  bottom:0;
  top:revert;
  top: unset;
}

/*Affiche le footer en bas dans Chrome*/
div#footer {
        clear: right;
 }

/*rétablis les puces dans les listes*/
ul {
    list-style-type: disc
}
@media print {
        /* Supprimer l'avertissement 'deprecated' en 1.35 */
        #mw-content-text div.warningbox {
                display: none;
        }
        #mw-content-text div.mw-parser-output div.warningbox {
                display: inherit;
        }
}

.page-Accueil #siteSub, .page-Accueil #contentSub, .page-Accueil h1.firstHeading, .pBody ul #t-
smwbrowselink:last-of-type {
    display: none;
}

/* Règle nécessaire pour l'éditeur visuel pour bien faire apparaître la barre de menu au-dessus
du contenu */
.oo-ui-toolbar {
    z-index: 21;
}

/* Règle nécessaire pour l'éditeur visuel pour bien faire apparaître la fenêtre d'enregistrement
au premier plan */
.ve-ui-overlay-global {
    z-index: 22;
}
```

```
/* Dans les articles, éviter que les titres ne se décalent à droite lorsqu'ils sont précédés par une image flottante à gauche */
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
    clear: left;
}

/* wrap des éléments du menu */
#p-cactions .pBody ul{
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
}

/* Séparation en hauteur des éléments du menu */
#p-cactions .pBody li{
    margin: 0 .3em .2rem 0;
}

/* Rehaussement du menu pour ne pas empiéter sur la page */
#column-one #p-cactions {
    top: calc(268px + 1.3em);
}

/* Wiki Valley / Sébastien / 2023-10-09 : le wiki devenant en lecture seule, la connexion ne fonctionne plus (car ça nécessite d'écrire dans la BDD) et affiche un message d'erreur => cacher le lien de connexion */
#pt-login {
    display: none !important;
}
```

Récupérée de
« https://wiki1418.yvelines.fr/index.php?title=MediaWiki:Common.css&oldid=7621 »